

Desengrasante energético

Descripción

Desengrasante líquido alcalino para la eliminación de grasa, residuos quemados y manchas aceitosas en la cocina y equipos tales como planchas, campanas extractoras, sartenes y el interior de hornos. Ha sido formulado con tensioactivos obtenidos de fuentes vegetales naturales. La gama Pur-Eco es una solución perfecta cuando se buscan resultados, seguridad para el usuario y responsabilidad medioambiental. Todos los productos están formulados para reducir el riesgo directo e indirecto de impacto en el medio ambiente. Los tensioactivos son biodegradables siguiendo los estrictos criterios europeos.

Propiedades

- Desengrasante energético alcalino.
- Sin perfumes.
- Limpieza efectiva a una baja dosis.
- Cumple tanto la versión 2005/344/CE del criterio EuroFlor.

Beneficios

- Acción rápida y muy efectiva sobre superficies grasas.
- Eficacia profesional haciendo uso del pulverizador de espuma adecuado.
- Excelentes propiedades desengrasantes utilizando una dosificación baja para reducir costes y minimizar el impacto sobre el medio ambiente.
- La Etiqueta Ecológica Europea proporciona la garantía de respeto al medio ambiente, de un impacto reducido en la vida acuática y del uso reducido de sustancias peligrosas.

Modo de empleo

Método de limpieza general:

1. Aplique la solución 10-30 ml/l* a la superficie con un paño, una bayeta o con un pulverizador.
2. Limpiar con paño/bayeta o cepillo.
3. Enjuague con agua limpia y deje secar al aire.

Remojo:

1. Sumergir en una solución de 10 ml/l* de producto por litro de agua caliente.
2. Frote o cepille para eliminar depósitos groseros.
3. Enjuague con agua limpia y deje secar al aire.

Limpieza de freidoras:

1. Drene el aceite y cierre la válvula.
2. Llene con agua casi hasta el nivel de aceite.
3. Agregue 1L de producto por cada 10L de agua (9,1%). Compruebe la capacidad de aceite para el nivel de llenado.
4. Encienda la freidora y lleve a ebullición controlada durante 60 minutos.
5. Dejar enfriar. Drene. Frote los residuos restantes de las paredes laterales y los elementos calefactores con un estropajo o un cepillo.
6. Enjuague dos veces con agua limpia y caliente y deje secar al aire.

Limpieza del horno:

1. Aplicar el producto puro con una brocha sobre las superficies calientes del horno (<70°C).
2. Dejar durante 15 minutos. Frote las superficies para limpiarlas.
3. Enjuague con agua limpia y deje secar al aire.



EU Ecolabel: DK/020/006





DiverseyTM

suma[®] Degreaser Pur-Eco

D3.9

Información técnica

Apariencia: Líquido marrón

pH (producto puro): > 11

Densidad Relativa (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 27/05/2022 es-ES (P97955)